شناخت ساختارهای پیوت های قیمتی

تعریف پیوت:

هرگاه حداقل سه کندل استاندارد در یک راستا داشته باشیم ما یک مسیر و روند حرکتی داریم .بنابراین اگر بعد ازحداقل سه کندل استاندارد در یک راستا کندلی معکوس داشته باشیم که بتواند آخرین کندل خودرا پوشش دهد یک پیوت داریم.



- ✓ اگر در این کندل ها ی که در یک راستا دارند شکل می گیرند کندلی معکوس باشد که کندل ماقبل خود را پوشش نداد و برای ما پیوت ایجاد نکرد این کندل نویز بوده و شتاب حرکت را کند می کند.
- ✓ بعضی اوقات دوکندل یا یک کندل در یک راستا داریم اما طول حرکت سه برابر ATR را پوشش می دهد که این جزو روند های تبصره ای ما هستند و در این حالت هم با تشکیل اولین کندل معکوس تشکیل پیوت را بررسی می کنیم.




کارایی پیوت:

۱-به ما سطح حمایت یا مقاومتی میدهند که می توانیم در آینده از این سطح استفاده کنیم.

۲-یک ناحیه به ما می دهند که در لحظه تشکیل پیوت قادرهستیم به تایم تریگر برویم و اقدام به ورود داشته باشیم.

- ✓ کندل ماقبل کندل معکوس می تواند یکی از کندل های زیر باشد:
  - مستر کندل :کندلی است که دارای دو شرط زیر باشد:
    - حداقل طولی برابر با ۸۰ درصد تا ۱۲۰ درصد،ATR باشد.
    - باید ۸۰ درصد بدنه یا سایه باشد.




- کندل مستر در یک طرف سایه داشته باشد بهتر است.زیرا تمایلات مسیر حر کت آینده را نشان می دهد.

❖ لانگ بار
❖ اسپایک
❖ اسپنینگ


حالت های تشخیص پیوت

۱-کندل ماقبل کندل معکوس مستر کندل باشد.مستر کندل باید پوشش داده شود.



۲–کندل ماقبل کندل معکوس، لانگ بار باشد


از قانون ATR استفاده می کنیم. به این صورت که از high (در حرکت صعودی) به اندازه یک ATR پایین می آییم و یک خط فرضی رسم می کنیم و اگر خط فرضی پوشش داده شد یک پیوت داریم.(در حرکت نزولی از Low به اندازه یک ATR بالا می رویم)



۳–کندل ماقبل کندل معکوس اسپایک باشد.در این حالت هم از قانون ATR استفاده می کنیم.



۴–کندل ماقبل کندل معکوس مستر کندل است و با یک کندل پوشش داده نمی شود و قیمت حداقل ۳ یا ۴ کندل درجا می زند که نمی توانند بالای high و یا Low هم کلوز کنند. این ۳ یا ۴ کندل می توانند کندل های اسپنینگ یا استاندارد باشند که در این حالت می گوییم بیس پیوت(Base Pivot) داریم که در این حالت زمانی که قیمت زیر ناحیه بیس(در حرکت های نزولی بالای ناحیه بیس) کلوز کند پیوت تشکیل شده است.



۵-کندل ماقبل کندل معکوس لانگ بار هست که قیمت بعد از آن لانگ بار به تعداد حداقل ۳ یا ۴

کندل در جا می زند و نمی تواند خط فرضی را پوشش دهد و تبدیل به بیس می شود. در این حالت زمانی که قیمت زیر ناحیه بیس(در حرکت های نزولی بالای ناحیه بیس) کلوز کند پیوت تشکیل شده است.




۶- کندل ماقبل کندل معکوس اسپایک هست که قیمت بعد از آن اسپایک به تعدادحداقل ۳ یا ۴

کندل در جا می زند و نمی تواند خط فرضی را پوشش دهد و تبدیل به بیس می شود. در این حالت زمانی که قیمت زیر ناحیه بیس(در حرکت های نزولی بالای ناحیه بیس) کلوز کند پیوت تشکیل شده است.



۷-کندل معکوس یک کندل اسپینینگ و کندل ماقبل آن مستر کندل باشد پوشش مستر کندل .و اگر لانگ بار یا اسپایک است از قانون ATR استفاده و با پوشش خط فرضی پیوت تشکیل می شود.



- ✓ زمانی که مستر کندل یا خط فرضی داریم باید حداکثر در دوکندل پوشش داده شوند و اگر دربیش از دو کندل پوشش داده شوند پیوتی نیستند که بخواهیم در لحظه تشکیل به آن استناد کنیم و به ما سطوح حمایت یا مقاومتی می دهند که در آینده از این سطوح استفاده می کنیم.

پیوت های تبصره ای:

به همه پیوت هایی که براساس یک کندل هستند پیوت تبصره ای می گوییم.چون طبق تعریف برای پیوت باید کندل یا کندل هایی داشته باشیم که کندلی یا کند هایی بیایند و آ ن هار ا پوشش بدهند.اما در تک کندل ها ی پین بارها و یا خودپوشاننده ما فقط یک کندل داریم .و چندل کندل نداریم و کندل پوشش دهنده و پوشش داده شده در یک کندل اتفاق افتاده است.